



# Rövid dátum formátum beállítása Windows 10-en

Kattintson a jobb egérgombbal a Windows Start gombra, majd a megjelenő menüben válassza a **Gépház**-at:



Gördítsen lefelé, majd válassza az **Idő és nyelv**-et:



Itt is gördítsen lefelé, és válassza a **További dátum-, idő és területi beállítások**-at:

The screenshot shows the Windows Settings application window titled 'Gépház'. The 'Dátum és idő' (Date and Time) settings page is open. On the left sidebar, 'Dátum és idő' is selected. The main content area is titled 'Dátum és idő' and contains a search bar 'Beállítás keresése'. Below the search bar, there are sections for 'Formátumok' (Formats) and 'Kapcsolódó beállítások' (Related settings). The 'Formátumok' section lists: 'A hét első napja: hétfő', 'Rövid dátumforma: 2017.12.18.', 'Hosszú dátumforma: 2017. december 18.', 'Rövid időpontforma: 11:01', and 'Hosszú időpontforma: 11:01:45'. Below this is a link 'Dátum- és időformátumok módosítása'. The 'Kapcsolódó beállítások' section has a red box around the link 'További dátum-, idő- és területi beállítások'. Other links in this section include 'Más időzónák órájának felvétele'. At the bottom, there is a 'Kérdése van?' section with a link 'Súgó megnyitása'.

Válassza a **Dátum-, idő- és számformátumok módosítása**-t:

The screenshot shows the Windows Settings application window titled 'Óra, nyelv és terület'. The 'Óra, nyelv és terület' (Time, Language & Region) settings page is open. The breadcrumb path is 'Vezérlőpult > Óra, nyelv és terület'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Óra, nyelv és terület' selected. The main content area shows three settings cards: 'Dátum és idő' (Date and Time), 'Nyelv' (Language), and 'Régió' (Region). The 'Dátum és idő' card has a red box around the link 'Dátum-, idő, és számformátumok módosítása'. The 'Nyelv' card has links for 'Nyelv hozzáadása' and 'Beviteli módszer módosítása'. The 'Régió' card has a link for 'Hely módosítása'.

Válassza a **További beállítások**-at:

The image shows the 'Terület' (Region) settings window in Windows. The 'Formátumok' (Formats) tab is active. The language is set to 'magyar (Magyarország)'. The display language is 'A Windows megjelenítési nyelve szerint (ajánlott)'. There are links for 'A rendezési sorrend módosítása' and 'Nyelvi beállítások'. Under 'Dátum- és időformátumok' (Date and time formats), there are five dropdown menus: 'Rövid dátum:' (Short date) set to 'éééé.HH.nn.', 'Hosszú dátum:' (Long date) set to 'éééé. HHHH n.', 'Rövid időalak:' (Short time) set to 'Ó:pp', 'Hosszú időalak:' (Long time) set to 'Ó:pp:mm', and 'A hét első napja:' (First day of the week) set to 'hétfő'. Below these are examples: 'Rövid dátumalak: 2017.12.18.', 'Hosszú dátumalak: 2017. december 18.', 'Rövid időalak: 11:27', and 'Hosszú időalak: 11:27:59'. At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Mégse', and 'Alkalmaz'. The 'További beállítások...' button is highlighted with a red rectangle.

Terület

Formátumok Hely Felügyelet

Formátum: magyar (Magyarország)

A Windows megjelenítési nyelve szerint (ajánlott)

[A rendezési sorrend módosítása](#)

[Nyelvi beállítások](#)

Dátum- és időformátumok

Rövid dátum: éééé.HH.nn.

Hosszú dátum: éééé. HHHH n.

Rövid időalak: Ó:pp

Hosszú időalak: Ó:pp:mm

A hét első napja: hétfő

Példák

Rövid dátumalak: 2017.12.18.

Hosszú dátumalak: 2017. december 18.

Rövid időalak: 11:27

Hosszú időalak: 11:27:59

További beállítások...

OK Mégse Alkalmaz

Felül kattintson a **Dátum** fülre, és a **Rövid dátum** mezőben a **HH** és az **nn** előtti szököket törölje ki, majd kattintson az **Ok**-ra:

Formátum tesztelése

Számok Pénznem Idő **Dátum** Rendezés

Példa

Rövid dátum: 2017.12.18.

Hosszú dátum: 2017. december 18.

Dátumformátumok

Rövid dátum: éééé. HH. nn.

Hosszú dátum: éééé. HHHH n.

A jelölések jelentése:  
n, nn = nap; nnn, nnnn = a hét napja; H = hónap; é = év

Naptár

Kétszámjegyű évszámok értelmezése a következő két év között:

1930 és 2029

A hét első napja: hétfő

Ha vissza szeretné állítani a számok, a pénznem, az idő és a dátum alapértelmezett beállításait, kattintson az Alaphelyzet gombra.

Alaphelyzet

OK Mégse Alkalmaz

Ezután az előzőekben megnyitott ablakokat zárja be.